

Sibelius 3

Создание и сохранение документа

1. Открыть программу Sibelius (Пуск – Все программы – Sibelius Software – Sibelius)
2. Меню File – New (Файл – новый)
3. В появившемся окне New Score (новая партитура) из списка предлагаемых составов выбрать Blank (бланк) и нажать кнопку Add instruments (добавить инструменты)
4. В окне Instruments and Staves (инструменты и нотные станы) в графе Family (семейства) выбрать группу инструментов, в графе Instrument – музыкальный инструмент и нажать на кнопку Add to Score (добавить в партитуру). Затем нажать кнопку ОК.
Кнопкой Delete from Score удаляются ненужные инструменты или нотные станы из создаваемой партитуры. Кнопками Move Up и Move Down можно менять расположение инструментов в партитуре.
5. В окне New Score нажать Next (далее)
6. Во вкладке House Style выбрать стиль написания нот (неизмененный, рукописный, джазовый, джазовый рукописный, клавиатурный, клавиатурный рукописный, с широкими головками нот, стандартный, вокальный, вокальный рукописный). Перейти к следующей вкладке – нажать кнопку Next.
7. В поле Time Signature выбрать размер; в поле Pick-up Bar поставить галочку в том случае, если предполагается затакт и указать его длительность; в поле Tempo указать темп. Перейти к следующей вкладке – нажать кнопку Next.
8. Key Signature – вкладка, где выбирается тональность. Next.
9. Вкладка Score Info – информация о партитуре: Title – название произведения, Composer – композитор, Lyricist – автор слов. Нажать на кнопку Finish.
10. Сохранить документ – выбрать меню File – Save As (файл – сохранить как)
Выбрать папку для сохранения (на рабочий стол, на диск D, в определенную папку и т.д.).
Ниже указать в графе имя файла – название документа, а в графе тип файла – Sibelius 3.
Нажать кнопку – сохранить.

Горячие кнопки:

N – включить/выключить режим набора нот

Q – поменять ключ

K – изменить тональность

Z – символы

L – линии (лиги, трели, виолочки *cresc.* и *dim.*, педаль и т.д.)

T – размер

I – добавить или удалить инструменты и нотные станы

X – изменить направление штиля

Ctrl + C – копировать

Ctrl + X – вырезать

Ctrl + V – вставить

Ctrl + Z – отмена (шаг назад)

Стрелки вверх и вниз – изменить высоту ноты

Ctrl + стрелка вверх/вниз – переместить ноту на октаву вверх/вниз

Ctrl + B – добавит такт

Ctrl + Shift + B – вставить такт

Ctrl + щелчок по такту, Delete – удалить такт

Ctrl + L – подписать текст

Ctrl + R – маркер (цифры, буквы)

Ctrl + E – динамические оттенки (левой кнопкой мыши щелкнуть по тому месту в партитуре, где нужен знак, правой кнопкой вызвать меню с обозначениями и выбрать его)

Ctrl + T – технические обозначения для струнных инструментов

Ctrl + K – буквенное (аккордовое) обозначение

Ctrl + Alt + T – темповые обозначения.